CAMBIAR ORDEN ARRANQUE WINDOWS LINUX

1ªInstalamos ext2fsd, descargable desde aquí https://sourceforge.net/projects/ext2fsd/?source=typ_redirect

Escribimos en ejecutar y nos aparece

🛤 Ext2 Volume Manager	
🛃 Uninstall Ext2Fsd	
Documentos (4)	
ext2explorelog.log	
👌 ext2explore.exe	
📄 sss - copia.txt	
📄 sss.txt	
Archivos (2)	
ext2explore-2.2.71.zip	
🛃 Ext2Fsd-0.68.exe	



2º Ejecutamos el programa y activamos el driver

Loca	1	- 				L	
Volume	Type	File system	Total size	Used size	Codepage	Physical object	
P	Basic	NTFS	99 MB	99 MB		\Device\HarddiskVo	iume1
(C:)	Basic	NTFS	237 GB	237 GB		\Device\HarddiskVo	iume2
	Basic	EXT3	222 GB	222 68		\Device\HarddiskVo	lume3
•	Basic	SWAP	5556 MB	5556 MB		\Device\HarddiskVo	iume4
	Time	File custam	Total rite	Head size	Codepage	Patition tune	-
ISK 0	1,000	1 the system	Total Acc	0100 110	couchage	1 r annorr gae	_
	Basic	NTFS	99 MB	99 MB		HPFS/NTFS	
(C:)	Basic	NTFS	237 GB	237 GB		HITTS/INTES	
	Basic	EXT3	222 GB	222 GB	- C	Linux	
	Basic	SWAP	5556 MB	5556 MB		dimension op	
0 MORC							
(E:)							
DROM 1							
(E)							

3º) Botón derecho y assing drive letter



4º)Abrimos un explorador de archivos y buscamos el archivo grub.cfg, que se encuentra en la carpeta /boot/grub

🕞 🔍 🚽 🕨 🗸 Equipo 🔸 Dis		v 4y Buscar grub ₽				
Archivo Edición Ver Herrar	mientas Ayuda				-	
Organizar 👻 🔄 Abrir 👻	Nueva carpeta				0	
☆ Favoritos	Nombre	Fecha de modifica	Тіро	Tamaño		
\rm Descargas	퉬 fonts	19/09/2016 14:50	Carpeta de archivos			
🧮 Escritorio	👪 і386-рс	20/09/2016 14:01	Carpeta de archivos			
Sitios recientes	鷆 locale	20/09/2016 14:01	Carpeta de archivos			
	.grib.cfg.swp	18/10/2016 16:29	Archivo SWP	1 KB		
🥽 Bibliotecas	.grub.cfg.swp	18/10/2016 16:32	Archivo SWP	1 KB		
Documentos	i gfxblacklist.txt	28/06/2016 14:37	Documento de tex	1 KB		
🔚 Imágenes	🛎 grub.cfg	24/11/2016 9:46	Archivo CFG	19 KB		
🎝 Música	grubenv	23/11/2016 19:19	Archivo	1 KB		
🛃 Vídeos	unicode.pf2	20/09/2016 14:01	Archivo PF2	2.343 KB		
🌏 Grupo en el hogar						
Piece level (C)						
Disco iocal (C:)						
Disco ideal (G:)						

5º)Buscamos el archivo, lo seleccionamos y le quitamos el atributo de solo lectura

ritos	Nombre	Fecha de modifica Tipo
scargas) fonts	19/09/2016 14:50 Car
ritorio	Propiedades: grub.cfg	- X Car
os recientes	General Detailes Versiones anteriore	es Carj
otecas cumentos	grub.cfg	Arcl
ágenes	Tipo de archivo: Archivo CFG (.c	(n)
leos	Se abre con: 🔠 WordPad	Cambiar Arch
o en el hogar	Ubicación: G:'(boot'\grub	
	Tamaño: 17,5 KB (18.01	4 bytes)
po colocal (C:)	Tamaño en disco: 18,0 KB (18.43	2 bytes)
co local (G:)	Creado: martes, 22 de r	noviembre de 2016, 12:57:00
	Modificado: martes, 22 de r	noviembre de 2016, 12:57:00
SKTOP-JHR8812	Último acceso: martes, 22 de r	noviembre de 2016, 12:57:00
	Atributos: Solo ctura 🔲 Oc	ulto 🖾 Archivo
grub.cfg Fecha d Archivo CFG	e m	57

6º)Abrimos con Wordpad y buscamos la palabra "default", para cambiar donde pone:

Set default ="0", poner set default="4",

que indica que la opción por defecto sea la 4ª, este número puede cambiar de un ordenador a otro según las opciones de arranque que tenga



8º) Guardamos los cambios

7º) Desconectamos la unidad asignada, y listo

	ine manager				
File Edit	Tools Help)			
Volume	е Туре	File system	Total	size l	
	Basic	Basic NTFS		MB	
🥯 (C:)	Basic	Basic NTFS		GB	
🛛 🕯 (G:)	Basic	EXT3	222	GB	
	Change	e Drive Letter	F10	4B	Ę
	Flush C	Flush Cache to Disk		Ŀ	
	Change	e Partition Type	F12		
	Copy to	o Clipboard		L	_
	Reload	and Refresh	F5	ze	U
	Show P	Show Properties		ИВ	
(C:) (G:)	Service	Service Management		GB GB	
	Ext2Fsd	Statistics	F8	ИB	
CDROM 0	Remov	e Dead Letters	F9		

